


# 更新の前準備・確認

## 更新の仕方は 4 ページ目以降を参照ください。


- ① グラフィックカード (GPU) のドライバーが最新か確認します。
- I. 右下の通知トレイにある NVIDIA GeForce Game Ready ドライバーを確認します。
  - II. 画像のように NVIDIA ロゴに下矢印がある場合は更新作業が必要です。
- ※下矢印がない場合は 3 ページ目 に進んでください。




更新不要時のアイコン



- ② 現在のパソコンのグラフィックカードの型番を調べます。



コントロールパネルの「ヘルプ」から「システム情報」をクリックします。



グラフィックカード情報内にある、アイテムに記載の GeForce 以降をメモします。

グラフィックス カード情報	
アイテム	詳細
NVIDIA GeForce RTX 4070 (6)	ドライバーのバージョン... 546.65 ドライバータイプ: DCH Direct3D 機能レベ... 12_1 CUDA コア: 5888 リサイズ可能なバー... いいえ グラフィックス ブース... 2475 MHz メモリ データ レート: 21.00 Gbps メモリ インターフェイス: 192 ビット メモリのバンド幅: 504.05 GB/秒 グラフィックス メモリの... 28551 MB 専用ビデオメモリ... 12288 MB GDDR6X

3 MAIJAPAN の HP から [DL ページ](#) にアクセスを開きます。

## NVIDIAドライバダウンロード

下のドロップダウンリストから選択して、お使いの NVIDIA 製品に適したドライバ



製品のタイプ: GeForce  
製品シリーズ: GeForce RTX 40 Series  
製品ファミリー: NVIDIA GeForce RTX 4070  
オペレーティングシステム: Windows 11  
ダウンロードタイプ: Game Ready ドライバー (GRD)  
言語: Japanese

4 「ドライバーの手動検索」より、メモした数字の2文字を選択(ノートパソコンの場合は notebooks を選ぶ)

製品のタイプ: GeForce  
製品シリーズ: GeForce RTX 40 Series  
製品ファミリー: GeForce RTX 40 Series (Notebooks)  
オペレーティングシステム: GeForce RTX 30 Series (Notebooks)  
ダウンロードタイプ: GeForce RTX 20 Series (Notebooks)  
言語: GeForce RTX 20 Series

探す

5 先ほどメモした型番と同じものを探します。ない場合は4で選択が誤っています。

製品ファミリー: NVIDIA GeForce RTX 4070  
オペレーティングシステム: NVIDIA GeForce RTX 4090 D  
ダウンロードタイプ: NVIDIA GeForce RTX 4090  
言語: NVIDIA GeForce RTX 4080  
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti  
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER  
NVIDIA GeForce RTX 4070  
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti  
NVIDIA GeForce RTX 4060

探す

6 「オペレーティングシステム」を自分のPCに合わせて、「ダウンロードタイプ」はGame Readyドライバーにし「探す」を押す

オペレーティングシステム: Windows 11  
ダウンロードタイプ: Game Ready ドライバー (GRD)  
言語: Japanese

探す

7 表示されたドライバーのダウンロードをして、同意し、更新する

## GeForce Game Ready ドライバー

バージョン: 546.65 WHQL  
リリース日: 2024.1.17  
オペレーティングシステム: Windows 10 64-bit, Windows 11  
言語: Japanese  
ファイルサイズ: 669.33 MB

ダウンロード



## NVIDIAドライバーダウンロード

このダウンロードには、NVIDIA グラフィックス ドライバーと、GeForce Experience アプリケーションを追加インストールするオプションが含まれています。ソフトウェアの使用に関する詳細は、それぞれ [NVIDIA GeForce ソフトウェア ライセンス](#) と [GeForce Experience ソフトウェア ライセンス](#) をご覧ください。

ダウンロードの同意

8 ダウンロードしたものを展開し、更新する。

9 Oculus アプリを開き、上部にアップデート情報が出ていたら、「今すぐアップデート」をクリック



※バーが出ていなかったり、誤って非表示にしてしまったりした場合は「ライブラリ」の「アップデート」欄を見ます



10 Windows アップデートを最新にします。

Windows のスタートボタン→設定→Windows Update→更新プログラムのチェックを押す  
更新があれば更新してください。

11 PC を再起動します。

ここまでで、更新の下準備が終わります。

ここまではソフトウェアのアップデート前でも随時行っていただいて大丈夫です。

# ソフトウェアの更新の仕方 BodyMap・AcuMap 共通 (BodyMap を AcuMap に置き換えてください)

① 既存の BodyMap をアンインストールします。


The image shows two screenshots from a Windows 10 desktop. The top screenshot displays the Start menu with various application tiles. A yellow box highlights the Start button (labeled 1) and the Settings app tile (labeled 2). A red callout box on the right says '① スタートボタンを押す'. Another red callout box says '② 設定を押す'. A third red callout box says '③ アプリを押す'. The bottom screenshot shows the Windows Settings application, specifically the 'アプリ' (Apps) section. A yellow box highlights the 'インストールされているアプリ' (Installed apps) option (labeled 4). A red callout box on the right says '④ インストールされているアプリを押す'.

① スタートボタンを押す

② 設定を押す

③ アプリを押す

④ インストールされているアプリを押す



⑤ABC 順になっているので、BodyMap を探し、「・・・」を押す

⑥アンインストールを押す

ここまででアンインストールが完了します。

②新しいバージョンをダウンロードします。

BODYMAP  
**Body Map Pro ver3.32** 7

⑦BodyMap を押す

ダウンロード

配信開始日時：2023年12月31日 12:00 PM

# Body Map Pro ver3.32

配信開始日時：2023年12月31日 12:00 PM

====BodyMap ver3.32変更点====

\*\*VRクラスルームへアクセスできない不具合を修正しました。  
\*\*パフォーマンスの最適化を行いました。

⑧

⑧ダウンロードを押す

ダウンロード

Google ドライブにより、ダウンロードに関する問題が検出されました

このファイルはサイズが大きすぎるため、ウイルス スキャンを実行できません。

このファイルは実行可能ファイルであり、パソコンに損害を与える可能性があります。

「BodyMap Pro.exe」 (2.2G)

このままダウンロード

⑨

⑨ダウンロードページに飛ぶので、このままダウンロードを押す


10

ダウンロード


BodyMap Pro.exeは一般的にダウンロードされていません。  
BodyMap Pro.exeを開く前に、信頼できることを確認してください。

もっと見る


⑩ダウンロード完了後にダウンロードマークを押す



①マウスを注意書きに合わせると「…」が表示されるのでクリック



②「保存」を押す



③注意が開くので、「詳細表示」をクリックする



## BodyMap Pro.exeを開く前に、 信頼できることを確認してください

このファイルは一般的にダウンロードされていないため、Microsoft Defender SmartScreenはこのファイルが安全かどうかを確認できませんでした。ダウンロードしているファイルまたはそのソースが信頼できることを確認してから、ファイルを開いてください。

名前: BodyMap Pro.exe

発行元: 不明

表示数を減らす ^

**保持する** ⑭

[このアプリは安全であることを報告する](#)

[詳細情報](#)

削除

キャンセル

⑭ 「保持する」をクリック



ダウンロード



BodyMap Pro.exe

**ファイルを開く** ⑮

⑮ 「ファイルを開く」を押す



# Windows によって PC が保護されまし た

Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。

詳細情報

16

⑩警告が出たら「詳細情報」を押す

実行しない

# Windows によって PC が保護されまし た

Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。

アプリ: BodyMap Pro.exe


発行元: 不明な発行元

17

実行

実行しない


⑪「実行」を押す  
アラートが出るので実行を押す



⑫ 「Next」押す  
⑬ 「Next」押す  
⑭ 「Install」押す


ここまででインストールが完了します。

### ③ 起動の仕方



②1 スタートボタンを押す

②2 すべてのアプリを押す



③ BodyMap を押す

起動できます。